Niveau : 1^{ère} C	OG 2 : APPLIQUER LE PRINCIPE DE LA CONSERVATION DE L'ENERGIE MECANIQUE.	
TITRE : ENERGIE POTENTIELLE – ENERGIE MECANIQUE		Durée : 8 H
Objectifs spécifiques :	OS 1 : Déterminer la variation de l'énergie potentielle d'un solide. OS 2 : Déterminer l'énergie mécanique totale d'un solide. OS 3 : Utiliser la conservation de l'énergie mécanique pour résoudre un problème.	
Moyens : <div style="text-align: center;"> <p>Docs à portée de main</p> </div>		
Vocabulaire spécifique :		
Documentation : Livres de Physique AREX Première C et D, Eurin-gié Première S et E. Guide pédagogique et Programme.		
Amorce :		
Plan du cours : <ul style="list-style-type: none"> I) Energie potentielle de pesanteur <ul style="list-style-type: none"> 1° Champ de pesanteur 2° Définition de l'énergie potentielle de pesanteur 3° Expression de l'énergie potentielle de pesanteur 4° Notion de référence 5° Variation de l'énergie potentielle de pesanteur II) Energie potentielle élastique <ul style="list-style-type: none"> 1° Définition 2° Variation de l'énergie potentielle élastique 	<ul style="list-style-type: none"> III) Energie mécanique <ul style="list-style-type: none"> 1° Etude énergétique de la chute libre d'un solide <ul style="list-style-type: none"> 1.1° Expérience et résultats 1.2° Conclusion 2° Définition de l'énergie mécanique 3° Conservation de l'énergie mécanique <ul style="list-style-type: none"> 3.1° Cas d'un solide en chute libre 3.2° Cas d'un solide sur plan incliné 3.3° Conditions de conservation de l'énergie mécanique 4° Non conservation de l'énergie mécanique 	

ENERGIE POTENTIELLE ENERGIE MECANIQUE

I) Energie potentielle de pesanteur

1° Champ de pesanteur

La terre crée dans l'espace qui l'entoure un champ appelé champ de pesanteur noté $\vec{g}$.

2° Définition de l'énergie potentielle de pesanteur

L'énergie potentielle de pesanteur d'un solide est l'énergie que possède ce solide du fait de sa position dans le champ de pesanteur.

3° Expression de l'énergie potentielle de pesanteur

L'énergie potentielle de pesanteur d'un solide situé à une **altitude**

rapport au niveau du sol (pris comme **référence**) est :

4° Notion de référence

L'énergie potentielle n'est pas définie de manière absolue. Elle dépend d'une **position de référence** (ou **état de référence**) que l'on **choisit**.

On écrit alors :

$$E_p = m \cdot g \cdot z + Cte, \text{ avec } Cte = E_{p_0} = m \cdot g \cdot z_0 : \text{énergie potentielle de pesanteur à la position de référence } z_0.$$

Remarque : E_{P_0} est une constante arbitraire. On la considère généralement nulle ($E_{P_0} = 0$), soit $z_0 = 0$ (position initiale).

Exercice d'application

Une pierre de masse $m = 70 \text{ g}$ est lancée vers le haut et atteint en un point M l'altitude de 20 m par rapport au sol. On donne $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$.

Calculer l'énergie potentielle de la pierre en M dans le champ de pesanteur :

1. par rapport au niveau du sol ;
2. par rapport au niveau du fond d'un puits de profondeur 10 m .

Résolution

1. $E_{P_M} = 14 \text{ J}$

2. $E_{P_M} = 21 \text{ J}$

5° Variation de l'énergie potentielle de pesanteur

Considérons un solide dont le centre d'inertie passe d'une position A(z_A) à une position B(z_B).

La variation de l'énergie potentielle de pesanteur est :

$$\begin{aligned}\Delta E_P &= E_{P_B} - E_{P_A} = mgz_B - mgz_A \\ &= mg(z_B - z_A) \\ &= -mg(z_A - z_B)\end{aligned}$$

$$\Delta E_P = -W_{AB}(\vec{P})$$

La variation de l'énergie potentielle de pesanteur d'un solide est égale à l'opposé du travail de son poids.

II) Energie potentielle élastique

1° Définition

L'**énergie potentielle élastique** d'un ressort de raideur **k** est l'énergie que possède ce ressort du fait de son **allongement x**. Elle vaut :

$$\text{Joule (J)} \leftarrow E_{Pe} = \frac{1}{2} k x^2 \rightarrow m$$

$N.m^{-1}$

Remarque : L'état de référence correspond à la position à vide du ressort ($x_0 = 0$).

2° Variation de l'énergie potentielle élastique

Soit le système ci-dessous :

Fomesoutra.com
ça soutra !
Docs à portée de main

Soit les points A d'abscisse x_1 et B d'abscisse x_2 , deux positions occupées par le ressort ; O étant la position à vide du ressort.

Les énergies potentielles élastiques du ressort en A et en B sont respectivement :

$$E_{Pe_A} = \frac{1}{2} k x_1^2 \quad \text{et} \quad E_{Pe_B} = \frac{1}{2} k x_2^2$$

Entre les positions A et B, la variation d'énergie potentielle élastique s'écrit :

$$\begin{aligned} \Delta E_{Pe} &= E_{Pe_B} - E_{Pe_A} = \frac{1}{2} k x_2^2 - \frac{1}{2} k x_1^2 \\ &= \frac{1}{2} k (x_2^2 - x_1^2) \\ &= - \frac{1}{2} k (x_1^2 - x_2^2) \end{aligned}$$

$$\Delta E_{pe} = - W_{AB}(\bar{T})$$

La variation de l'énergie potentielle élastique d'un ressort est égale à l'opposé du travail de la tension du ressort.

III) Energie mécanique

1° Etude énergétique de la chute libre d'un solide

1.1° Expérience et résultats

On enregistre, à intervalles de temps égaux ($\tau = 20$ ms), les positions successives d'un solide, de masse $m = 1$ kg, en chute libre sans vitesse initiale. On détermine, pour chaque position, les énergies cinétique et potentielle de pesanteur (la position A_0 étant prise comme position de référence) puis on calcule leur somme ($g = 9,8$ N/kg).

Les résultats figurent dans le tableau ci-après :

A_i	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7	A_8	A_9
d_i (10^{-2} m)	0	0,20	0,79	1,77	3,15	4,90	7,06	9,60	12,55	15,88
v_i ($m \cdot s^{-1}$)	0	0,20	0,39	0,59	0,78	0,98	1,18	1,37	1,57	
v_i^2 ($m^2 \cdot s^{-2}$)	0	0,04	0,15	0,35	0,61	0,96	1,38	1,88	2,46	
E_C (J)	0,00	0,02	0,08	0,17	0,31	0,48	0,69	0,94	1,23	
h_i (10^{-2} m)	15,88	15,68	15,09	14,11	12,73	10,94	8,82	6,28	3,33	0
E_P (J)	1,56	1,54	1,48	1,38	1,25	1,08	0,86	0,62	0,33	0,00
$E_C + E_P$ (J)	1,56	1,56	1,56	1,56	1,55	1,55	1,55	1,56	1,56	

On a : $E_C + E_P \approx 1,56$ J = Cte

1.2° Conclusion

Au cours d'une chute libre, la somme des énergies cinétique et potentielle de pesanteur d'un solide **demeure constante**.

2° Définition de l'énergie mécanique

L'énergie mécanique d'un système est égale à **la somme** de son énergie cinétique et de son énergie potentielle :

$$\text{Joule (J)} \leftarrow \boxed{E_M = E_C + E_P}$$

Conséquences :

* Pour un solide, de masse m en translation avec une vitesse V , situé à une altitude z dans le champ de pesanteur, on a :
$$E_M = \frac{1}{2}mV^2 + mgz$$

* Pour un solide, de masse m en translation avec une vitesse V , accroché à un ressort horizontal d'allongement x , on a :
$$E_M = \frac{1}{2}mV^2 + \frac{1}{2}kx^2$$

* Pour un solide, de masse m en translation avec une vitesse V , accroché à un ressort vertical d'allongement x et situé à une altitude z dans le champ de pesanteur, on a :
$$E_M = \frac{1}{2}mV^2 + \frac{1}{2}kx^2 + mgz$$

3° Conservation de l'énergie mécanique

3.1° Cas d'un solide en chute libre

Soit un solide (S) de masse m tombant en chute libre. Le niveau du sol est pris comme position de référence.

Entre les positions A et B on a :

$$\Delta E_C = E_{C_B} - E_{C_A} = W_{AB}(\vec{P})$$

$$\frac{1}{2}mV_B^2 - \frac{1}{2}mV_A^2 = mg(z_A - z_B)$$

$$\frac{1}{2}mV_B^2 + mgz_B = \frac{1}{2}mV_A^2 + mgz_A$$

$$E_{C_B} + E_{P_B} = E_{C_A} + E_{P_A}$$

$$E_{M_B} = E_{M_A}$$

$$\text{Soit : } E_{M_B} - E_{M_A} = \Delta E_M = 0$$

Au cours de la chute libre, l'énergie mécanique du solide (S) **reste constante** : on dit qu'elle **se conserve**.

3.2° Cas d'un solide sur plan incliné

Un solide (S), de masse m, glisse sans frottements le long de la ligne de plus grande pente d'une piste AB inclinée d'un angle α par rapport à l'horizontale. Déterminons la variation de l'énergie mécanique.

Fomesoutra.com
ça soutra
Docs à portée de main

Système : le solide (S)

Bilan des forces : Poids $\vec{P}$; réaction $\vec{R}$.

Les positions initiale et finale sont respectivement A et B.

Appliquons le théorème de l' E_C : $\Delta E_C = \sum W_{F_{\text{ext}}}$

$$\Delta E_C = W_{AB}(\vec{P}) + W_{AB}(\vec{R})$$

$$\Delta E_C - W_{AB}(\vec{P}) = 0 \quad \text{car } W_{AB}(\vec{R}) = 0, \vec{R} \perp \overline{AB}$$

$$\Delta E_C + \Delta E_P = 0 \quad \text{car } \Delta E_P = -W_{AB}(\vec{P})$$

$$\Delta E_M = 0$$

3.3° Conditions de conservation de l'énergie mécanique

En l'absence de frottements, l'énergie mécanique d'un système se conserve ($\Delta E_M = 0$). Le système est dit **conservatif** (ou à **forces conservatives**).

4° Non conservation de l'énergie mécanique

Le solide (S), de masse m, est maintenant soumis, sur le parcours AB, à l'action de forces de frottements assimilés à une force unique $\vec{f}$ opposée au mouvement. Déterminons la variation de l'énergie mécanique.

Système : le solide (S)

Bilan des forces : Poids $\vec{P}$; réaction $\vec{R}$; force de frottements $\vec{f}$.

Appliquons le théorème de l' E_C entre A et B.

$$\begin{aligned} \text{On a :} \quad \Delta E_C &= W_{AB}(\vec{P}) + W_{AB}(\vec{R}) + W_{AB}(\vec{f}) \\ \Delta E_C - W_{AB}(\vec{P}) &= W_{AB}(\vec{f}) \\ \Delta E_C + \Delta E_P &= W_{AB}(\vec{f}) \\ \Delta E_M &= W_{AB}(\vec{f}) \end{aligned}$$

Lorsqu'il **existe des frottements**, la variation d'énergie mécanique est **non nulle** : on parle de **non conservation** de l'énergie mécanique.

Remarque : Les frottements étant opposés au mouvement, le travail de la force $\vec{f}$ est **résistant** ; on a donc $\Delta E_M = W_{AB}(\vec{f}) < 0$: le système **perd** de l'énergie (diminution de l'énergie mécanique) : on dit qu'il est **dissipatif** (ou à **forces dissipatives** ou à **forces non conservatives**).