Niveau : 1^{ère} C	OG 3 : ANALYSER LE BILAN ENERGETIQUE D'UN CIRCUIT.	
TITRE : PUISSANCE ET ENERGIE ELECTRIQUES		Durée : 6 H
Objectifs spécifiques :	OS 3 : Appliquer la loi d'ohm. OS 4 : Appliquer l'expression de la puissance et de l'énergie électriques reçues ou fournies par un dipôle.	
Moyens :		
Vocabulaire spécifique :		
Documentation : Livres de Physique AREX Première C et D, Eurin-gié Première S et E. Guide pédagogique et Programme.		
Amorce : <div style="text-align: center;"> </div>		
Plan du cours : I) Généralités 1° Dipôle 2° Caractéristique d'un dipôle 3° Convention récepteur – convention générateur II) Loi d'ohm 1° Cas d'un récepteur 1.1° Conducteur ohmique 1.2° Electrolyseur 1.2.1° Expérience et résultats 1.2.2° Tracé de la courbe $U = f(I)$ 1.2.3° Exploitation de la courbe 1.2.4° Conclusion 2° Cas d'un générateur	III) Expression de la puissance et de l'énergie électriques 1° Définitions 1.1° Puissance 1.2° Energie 2° Bilan énergétique 2.1° Cas d'un récepteur 2.1.1° Conducteur ohmique 2.1.2° Récepteur quelconque (électrolyseur) 2.2° Cas d'un générateur 3° Loi de Pouillet

I) Généralités

1° Dipôle

Un dipôle est un composant électrique possédant deux bornes.

2° Caractéristique d'un dipôle

La caractéristique (intensité – tension) d'un dipôle est la courbe représentant la variation de la tension aux bornes d'un dipôle en fonction de l'intensité du courant qui le traverse (courbe $U = f(I)$).

Exemples :

Caractéristique d'un conducteur ohmique

Caractéristique d'un générateur (pile)

Caractéristique d'une lampe à incandescence

3° Convention récepteur – convention générateur

- * Dans un circuit, un générateur est traversé par un courant de sa borne négative (N) vers sa borne positive (P). Ce courant I est positif. Il existe entre les bornes du générateur, une d.d.p. U_{PN} positive ($U_{PN} > 0$).

Les deux flèches I et U_{NP} ont le même sens.

Cette représentation est appelée convention générateur.

- * Lorsqu'un courant électrique $I = I_{AB}$ traverse un dipôle récepteur de A vers B, la tension $U_{AB} = V_A - V_B$ est positive : le courant circule dans le sens des potentiels décroissants.

La flèche représentant la tension U_{AB} va de B vers A et les deux flèches I_{AB} et U_{AB} sont de sens contraires.

II) Loi d'ohm

La loi d'ohm traduit la relation entre l'intensité et la tension aux bornes d'un dipôle.

1° Cas d'un récepteur

1.1° Conducteur ohmique

La caractéristique d'un conducteur ohmique est une droite passant par l'origine.

La loi d'ohm aux bornes du conducteur ohmique s'écrit donc : $U_{AB} = RI$

1.2° Electrolyseur

1.2.1° Expérience et résultats

Fomesoutra.com
ça soutra !
Docs à portée de main

I(mA)	0	0	0,1	0,3	0,4	0,6	0,7	1	1,1
U(V)	0	0,8	1,9	2,7	3	3,6	3,9	4,7	5

1.2.2° Tracé de la courbe U = f(I)

1.2.3° Exploitation de la courbe

Pour $U \leq U_0 = 1,8 V$, $I = 0$

Pour $U > U_0 = 1,8 V$, $I \neq 0$ et la caractéristique est confondue avec une droite affine d'équation $U = a I + b$.

Détermination de a et b

$$I = 0 \Rightarrow b = U_0. \text{ On note } U_0 = e'.$$

$$I \neq 0 \Rightarrow a = \frac{U - b}{I}, \text{ homogène à une résistance. On note } a = r'.$$

On écrit donc : $U = e' + r'I$

e' est appelée **force contre électromotrice (f.c.e.m.)** de l'électrolyseur et r' est sa **résistance interne**.

1.2.4° Conclusion

La caractéristique linéarisée d'un électrolyseur est une droite affine de pente positive. La loi d'ohm pour l'électrolyseur s'écrit alors : $U_{AB} = e' + r'I$.

Remarque : De façon générale si la caractéristique d'un récepteur comporte une partie rectiligne semblable à celle d'un électrolyseur, on dit que ce récepteur obéit à la loi d'ohm dans ce domaine de fonctionnement et on a : $U_{AB} = e' + r'I$ avec e' : **force contre électromotrice (f.c.e.m.)** du récepteur et r' est la **résistance interne** du récepteur.

2° Cas d'un générateur

La caractéristique linéarisée d'un générateur est une droite affine de pente négative :

La loi d'ohm aux bornes du générateur s'écrit :

$$U = e - rI$$

e est appelée **force électromotrice (f.e.m.)** du générateur ;
 r est la **résistance interne** du générateur.

Remarque :

Les schémas équivalents d'un générateur réel sont :

Schéma d'un générateur réel

Schéma équivalent série

Schéma équivalent parallèle

$I_0 = \frac{E}{r}$ est appelé courant de court-circuit.

III) Expression de la puissance et de l'énergie électriques

1° Définitions

1.1° Puissance

La puissance P reçue ou fournie par un dipôle est le produit de la tension à ses bornes par l'intensité du courant qui le traverse :

$$\begin{array}{c} \text{(Watt)} \leftarrow \boxed{P = U \times I} \rightarrow \text{(A)} \\ \downarrow \\ \text{(V)} \end{array}$$

1.2° Energie

L'énergie E reçue ou fournie par un dipôle fonctionnant pendant une durée t est le produit de sa puissance par la durée t :

$$\text{(Joule)} \leftarrow \boxed{E = P \times t = U \times I \times t}$$

Remarque : La puissance (ou l'énergie) est :

- reçue par un dipôle passif (récepteur) ;
- fournie par un dipôle actif (générateur).

2° Bilan énergétique

2.1° Cas d'un récepteur

2.1.1° Conducteur ohmique

* La puissance reçue par un conducteur ohmique est :

$$P_r = U \times I = RI \times I = RI^2$$

Cette puissance est totalement dissipée sous forme de chaleur par **effet joule**. On parle de **puissance joule** (P_j).

$$\begin{array}{c} \text{(Watt)} \leftarrow \boxed{P_r = P_j = RI^2} \rightarrow \text{(A)} \\ \downarrow \\ \text{(\Omega)} \end{array}$$

* L'énergie reçue par un conducteur ohmique est :

$$E_r = RI^2t$$

Cette énergie est intégralement transformée en énergie thermique.

2.1.2° Récepteur quelconque (électrolyseur)

* La puissance reçue est :

$$P_r = U \times I = (e' + r'I) \times I$$

$$P_r = e'I + r'I^2$$

On a : $P_r = P_u + P_j$ avec $P_u = e'I$: puissance utile
 $P_j = r'I^2$: puissance joule

* Le rendement du récepteur est :

$$\eta' = \frac{P_u}{P_r} = \frac{e'I}{e'I + r'I^2} \Rightarrow \eta' = \frac{e'}{e' + r'I}$$

Remarque : Pendant une durée t de fonctionnement on a : $E_r = E_u + E_j$.

2.2° Cas d'un générateur

* La puissance fournie par le générateur au reste du circuit est :

$$P_f = U \times I = (e - rI) \times I$$

$$P_f = eI - rI^2$$

On a : $P_f = P_g - P_j$ ou $P_g = P_f + P_j$ avec $P_g = eI$: puissance générée (puissance maximale disponible dans le générateur)
 $P_j = r.I^2$: puissance joule
 P_f : puissance fournie ou puissance disponible.

* Le rendement du générateur est :

$$\eta = \frac{\text{puissance fournie ou puissance disponible}}{\text{puissance générée ou puissance totale fournie}}$$

$$\eta = \frac{e - rI}{e}$$

Remarque : Pendant une durée t de fonctionnement, l'énergie E_g générée (ou engendrée) par le générateur est fournie au reste du circuit avec une perte d'énergie E_j par effet joule :

$$E_g = E_f + E_j.$$

3° Loi de Pouillet

La loi de **Pouillet** permet de calculer l'intensité du courant qui circule dans un circuit série.

$$U_{PN} - U_{PQ} - U_{QN} = 0$$

$$U_{PN} = U_{PQ} + U_{QN}$$

$$e - rI = e' + r'I + RI$$

$$e - e' = (r + r' + R)I$$

d'où :

$$I = \frac{e - e'}{(r + r' + R)}$$

De façon générale on a :

$$I = \frac{\sum e - \sum e'}{\sum R}$$

Application

Une pile de f.é.m. 4,5 V, de résistance interne 1,2 Ω débite un courant d'intensité 0,2 A.

1. Calculer la tension aux bornes de la pile.

2. Calculer :

- la puissance engendrée par la pile ;
- la puissance calorifique apparaissant par effet joule à l'intérieur de la pile ;
- en déduire la puissance fournie par la pile au reste du circuit
- et retrouver la valeur de la tension.

3. Calculer le rendement de cette pile.

Résolution

1. $U = 4,26 \text{ V}$.

2. $P_g = 0,9 \text{ W}$

$$P_j = 0,048 \text{ W}$$

$$P_f = 0,852 \text{ W}$$

$$U = 4,26 \text{ V}$$

$$\eta = 0,947 = 94,7 \%$$